

## تعریف کاربران

جهت شروع استفاده از سیستم از تعریف کاربران شروع می نماییم.

با انتخاب منوی مدیریت سیستم که صرفاً در اختیار کاربر ارشد می باشد صفحه تعریف نقش ها گشوده می شود.




اولین انتخاب این صفحه تعیین نقش ها می باشد.

ردیف	نام هر نقش
1	حسابداری ارشد انبارها
	نحساب و مدیریت ارشد
	کاربر ارشد انبار
	کاربر ارشد رسیدگی
	کاربر ارشد رسیدگی و کد حسابها
	کاربر ارشد سفارشات
	کاربر ارشد مالی
	کاربر ارشد مالی مرکز
	کاربر ارشد
	مدیر ارشد

لیست ارائه شده کلیه نقش های سیستم را نشان می دهد که قابل فیلتر کردن نیز است.

با انتخاب هر نقش و فشردن دکمه ویرایش امکان ویرایش و یا ایجاد نقش جدید فراهم می شود.



رشته تعیین اختیارات یک کاربر در رشته های چهار قسمتی اختیارات کاربر را تعیین می کند که بخش اول آن فرم های قابل دسترسی هر سیستم و بخش دوم نام نرم افزار و بخش سوم نام نقش و بخش چهارم سطح دسترسی کاربر می باشد. برای تعیین یک دسترسی جدید ابتدا کاربر بر روی محلی خالی در جدول زیر تیتتر نرم افزار کلیک کرده و سپس نشانگر بر روی نرم افزار مورد نظر قرارداده شده مجدداً کلیک می کند تا نام نرم افزار در جدول ثبت شود سپس سطح دسترسی در محل مربوطه وارد می گردد و با دابل کلیک بر روی رشته تعیین فرم ها جدول مربوطه باز می شود که با انتخاب لازمه اختیارات فرم ها برای نقش قابل تعیین خواهد بود.



با انتخاب هر ردیف عدد 1 در رشته مربوطه جایگزین می شود. در صورت عدم انتخاب عدد 0 در رشته قرار داده می شود.

پس از تعریف نقش ها زمان تعیین کاربران و نقش آن ها می باشد. به این منظور از دکمه تعیین کاربران استفاده می شود با فشار این دکمه جدول کاربران سیستم باز می شود.

ردیف	نام کاربر	کد رمز	شعبه	نقش	مشخصات کاربر	سایر مشخصات
1	آررس کیفی	00000	0	QC	آررس	
	حسین منجری	0000	0	اموال	حسین منجری	
	فرزانه امیری اموال	0000	0	اموال	فرزانه امیری	
	بوالفتحی	0000	0	انبار	حسرو ابوالفتحی	
	بوالفتحی-4	0000	0	انبار	حسرو ابوالفتحی	
	مین طالقانی	0000	0	انبار	امین طالقانی	
	حسین بارانی	00000	0	انبار	حسین بارانی	
	داوود چهارده چریک	0000	0	انبار	داوود چهارده چریک	
	سلطانی عباسوند	0000	0	انبار	محمدرضا سلطانی عباسوند	
	علیدادی	0000	0	انبار	علامرضا علیدادی	
	علیدادی-4	0000	0	انبار	علامرضا علیدادی	
	عبدی پور2	00000000	0	انبار	مهران عبدی پور	
	کلاهکج	0000	0	انبار	عزیرالله کلاه کج	
	کلاهکج-4	0000	0	انبار	عزیرالله کلاه کج	
	مقصودی	0000	0	انبار	رسول مقصودی	
	مقصودی-4	0000	0	انبار	رسول مقصودی	
	مهدیان	000	0	انبار	مهدیان	
	موسی فرورانیفر	000000	0	انبار	موسی فرورانیفر	
	نیهای راده	0000	0	انبار	سهیل نیهای راده	
	نیهای راده-4	0000	0	انبار	سهیل نیهای راده	

با انتخاب هر نفر و فشردن کلید ویرایش می توان مشخصات کاربر را ویرایش و یا کاربر جدید ایجاد کرد.

نام کاربر: علیدادی-4
کد رمز: 0000
شعبه: 0
نقش: انبار
مشخصات کاربر: علامرضا علیدادی
شعبه بیمه: 0
شعبه دارائی: 0
درخت حساب: 0
سایر مشخصات:
قابلیت تغییر سطح: 0

قابلیت تغییر سطح برای کسانی که مجاز باشند عدد 1 و در غیر این صورت عدد 0 می باشد در این صورت کاربر صرف نظر از سطح دسترسی تعیین شده نمی تواند سطح اسناد را تغییر دهد.

انبار اصلی تعیین شده برای هر کاربر انبار پیش فرض مشارالیه در سیستم کنترل موجودی می باشد. ضمناً با دابل کلیک بر روی این شماره لیست انبارهای قابل دسترس برای کاربر مشاهده خواهد شد که قابل افزایش و کاهش نیز می باشد. ضمناً چنان چه این شماره 0 باشد کاربر هر انباری را می تواند انتخاب کند.



دو گزینه دیگر به نام اخطار تغییر رمز برای الزام کاربران برای تغییر رمز خود می باشد که در صورت نیاز توسط کاربر ارشد فعال می شود. در این صورت به کاربران چند روز فرصت داده می شود که رمز عبور خود را تغییر دهند و در غیر این صورت رمز عبور غیرفعال خواهد شد.